

Использование однопользовательского режима

1. в меню Loader выбираем пункт 4

2. подтверждаем шелл /bin/sh

```
# mount -a
```

```
# passwd
```

```
# <CtrlD>
```

Использование загрузки freebsd с альтернативного носителя

Однопользовательский может быть режим защищен паролем root:

```
[hostX:~] # grep console /etc/ttys
```

```
... console none unknown off insecure
```

```
...
```

Загружаем систему с livecd

При использовании FreeBSD livefs диска выбираем пункты меню:

```
"Fixit" >
```

```
CDROM/DVD >
```

```
AltF4
```

При использовании frenzy livecd в процессе загрузки указываем опцию

```
nohdd
```

Монтируем раздел a

```
mount /dev/ad0s1a /mnt/
```

Стираем пароль пользователя root из базы данных
примонтированного раздела

```
# pw usermod root -V /mnt/etc/ -h 0
```

ИЛИ

```
# vipw -d /mnt/etc/
```

```
74
```

Если BIOS Setup закрыт паролем – нужна документация к материнской плате и отвертка.